



**Laadinstructie FAK voor FMS**

**Release 2015.01 PTF001**

## Inhoudsopgave

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>LAADINSTRUCTIE PTF001 VOOR RELEASE 2015.01 .....</b>	<b>4</b>
<b>LAADINSTRUCTIE PTF .....</b>	<b>5</b>
<b>EASY @CCESS.....</b>	<b>9</b>
GEBRUIK VAN TEKENSETS I.C.M. PAKKETTEN .....	9
<b>ONDERSTEUNING.....</b>	<b>10</b>

## Inleiding

Dit document kan als leidraad worden beschouwd voor de applicatiebeheerder bij het implementeren van deze FAK Release binnen de organisatie.



*Voor de 2015.01 releases van alle producten van UNIT4 Business Software is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://my.unit4.com>). Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Releases 2015.01'.*

## Laadinstructie PTF001 voor release 2015.01

Deze instructie bestaat uit de volgende onderdelen:

- De installatie van de programmatuur op de server (IBM Power System).
- De installatie van de nieuwe versie van Basepack ('Legasuite Windows Client') op een PC-server of een of meerdere lokale PC's.
- De installatie van de bij de PTF behorende Easy @ccess panels, inclusief bijbehorende HTML-help, op een PC-server of op één of meer lokale PC's.
- De installatie van de Seagull License Manager op de server (IBM Power System).

PTF001 voor release 2015.01 haalt u op van de UNIT4 klantenportal (<https://my.unit4.com>) en bestaat uit de volgende onderdelen:

<b>FAK1501001.iso</b>	<b>Programmatuur voor het IBM Power System</b>
PTF001 voor 2015.01	Aanvullingen voor FAK voor FMS
Centrale bibliotheek	Versie 15.01 van de centrale programmatuur

Deze programmatuur dient in een image catalog op de server te worden geladen, met behulp van de instructies op de portal.

<b>FAK1501001.zip</b>	<b>Overige programmatuur</b>
Web applicaties	FAK Web 1501001 documentatie
Panels	Panelset behorende bij deze PTF
Documentatie	PTF-documentatie
	Laadinstructie
	FAKFMSWeb2015 (handleiding)

## Laadinstructie PTF

Het installeren van de programmatuur op de server (IBM Power System).

Belangrijke informatie:

- Installeer deze PTF eerst in een testomgeving.
- Maak voor het laden van de software een back-up.
- Zorg ervoor dat minimaal versie V6R1M0 van het operating system OS/400 geladen is.
- Zorg dat recente (cumulatieve) fixes van IBM geladen zijn, zodat uw operating system up-to-date is.
- Controleer of de basisrelease is geladen, voordat u begint met het laden van deze PTF. Voor het laden van de basisrelease kunt u de laadinstructie volgen die bij deze release is meegeleverd.
- Verwerk (indien u al werkt met FAK) alle aanwezige facturen, voordat release 2015.01 of een bijbehorende PTF wordt geladen.

Het installeren verloopt via de zogenaamde LODRUN-procedure. Deze procedure is als volgt:

Stap	Handeling
------	-----------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Controleer voor het installeren van de PTF altijd op <a href="https://my.unit4.com">https://my.unit4.com</a> of er belangrijke informatie over de installatie aanwezig is. Deze informatie vindt u op de startpagina en bij het product FAK. |
| 2 | Stel alle bij FAK betrokken bibliotheken compleet veilig.  |
| 3 | Zorg dat het cd-image van de serverprogrammatuur (FAK1501001.iso) geladen is in een 'virtual optical device', conform de instructies op de Portal.   |
| 4 | Zorg ervoor dat er geen andere gebruikers en batchtaken meer actief zijn die met FAK te maken hebben.  |

Er mogen ook geen gekoppelde pakketten actief zijn met een vergrendeling (lock) op de te installeren bibliotheken. Controleer dit met het commando WRKOBJLCK. Voorbeeld:  
WRKOBJLCK IBSNLCENV \*LIB <enter>.

Controleer de actieve taken met commando WRKACTJOB. Bekijk met name de taken in subsysteem QUSRWRK met de namen QZDASOINIT en QZRCSRVS. Controleer of in de lijst van bibliotheken bij deze taken de FAK-programma- en/of databibliotheek vermeld zijn. Is dit het geval, beëindig deze taken dan.

- |   |  |
|---|--|
| 5 | Controleer of u op het IBM Power System minimaal de autorisatie *ALLOBJ heeft. Dit autorisatieniveau is nodig voor het kunnen uitvoeren van onderstaande commando's. |
|---|--|

**Stap    Handeling**

- 6      Controleer of op uw systeem het gebruikersprofiel CONSIST aanwezig is. Dit profiel is eigenaar van de objecten op de gegevensdrager en dient op uw systeem ook 'eigenaar' te blijven. Indien het gebruikersprofiel CONSIST nog niet bestaat, kunt u dit als volgt aanmaken:
  - CRTUSRPRF USRPRF(CONSIST) PASSWORD(\*NONE) TEXT('Eigenaar programmatuur UNIT4 Business Software).
- 7      Controleer of de bibliotheek QTEMP in de lijst van bibliotheken staat. Als dat niet het geval is, voeg deze bibliotheek dan toe aan de lijst van bibliotheken. U kunt dit doen met behulp van het commando EDTLIBL.
- 8      Ga naar de commandoregel en geef het commando LODRUN DEV(xxxxxxx); vul voor xxxxxx het juiste device in, bijvoorbeeld OPTVRT01. Na enkele ogenblikken zal het scherm met de programmatuur van de FAK-PTF verschijnen.

CON00101	FAK FMS Release 2015.01 Ptf 001	UNIT4				
<p>Om de procedure van het laden probleemloos te laten verlopen is minimaal de autorisatie *ALLOBJ nodig en mogen tijdens de uitvoering geen gebruikers op het systeem actief zijn.</p> <p>Geef onderstaande gegevens in:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">FAK/FMS Release 2015.01 PTF001</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">FAKPTF</td> </tr> <tr> <td>Centrale bibliotheek UNIT4</td> <td style="text-align: right;">IBSNLCENV</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Bottom</p> <p>De procedure wordt afgesloten met het printen van de joblog. Controleer aan de hand van deze print of alle objecten zijn geladen.</p> <p>Uitvoering van de procedure zal enige tijd in beslag nemen.</p> <p>F3=Einde F11=Verwerking</p>			FAK/FMS Release 2015.01 PTF001	FAKPTF	Centrale bibliotheek UNIT4	IBSNLCENV
FAK/FMS Release 2015.01 PTF001	FAKPTF					
Centrale bibliotheek UNIT4	IBSNLCENV					

Met <Enter> wordt er gecontroleerd of de desbetreffende bibliotheken op het systeem aanwezig zijn. Indien een bibliotheek nog niet op het systeem aanwezig is, wordt deze tijdens de procedure aangemaakt.

Wanneer de centrale bibliotheek niet vervangen dient te worden, dan kan het veld worden leeggemaakt.

**Stap    Handeling**

- 9        Gebruik <F11> om de procedure op te starten. Indien een bibliotheek nog niet aanwezig is op uw systeem, krijgt u een waarschuwing die u kunt negeren door nogmaals op <F11> te drukken. De PTF wordt nu interactief geladen. De procedure zal enige tijd in beslag nemen.

Voordat het laden begint, controleert de programmatuur of de bibliotheek IBSNLCENV al op uw systeem aanwezig is, en zo ja, in welke versie. Omdat deze bibliotheek ook bij andere UNIT4 producten voor IBM-systemen worden meegeleverd, is het mogelijk dat er al een nieuwere versie van deze bibliotheek aanwezig is.

In deze situatie wordt de boodschap 'Er is al een nieuwere versie van dit product aanwezig VERWERKING AFGEBROKEN' getoond en kan IBSNLCENV niet worden geladen. U dient de desbetreffende bibliotheeknaam weg te halen, zodat deze bibliotheek niet wordt geladen.

- 10       Na enige tijd ziet u het scherm 'PTF instal prompt', waarop u kunt aangeven of de PTF in de productie- (P) of testomgeving (T) moet worden geladen. Verder kunt u op dit scherm de naam van de centrale bibliotheek opgeven. Wanneer deze nog niet bestaat, wordt deze aangemaakt. De centrale bibliotheek geldt voor alle producten van UNIT4 BS. Wanneer er al een centrale bibliotheek bij de installatie van een ander product is aangemaakt, moet hier de naam van deze bibliotheek worden opgegeven.

---

FAI5PVR	PTF installatie-prompt	Enter	C_RH03FAKH	2/04/04
			B1	10:48:48

---

Hieronder moet u opgeven voor welke versie de PTF geïnstalleerd moet worden.

Productie- /Test versie . . . . (P/T)

Wanneer u de standaard bibliotheek nog niet geïnstalleerd heeft, dan de hier opgeven.

Standaard bibliotheek . . . . IBSNLCENV

---

F3=Afsluiten (Niet installeren)

---

- 11       Log in als FAK-systeembeheerder (in de gewenste omgeving). Het menu voor opstart-problemen wordt op het scherm afgebeeld.

**Stap    Handeling**

- 12      Selecteer de optie 'PTF Aanbrengen'.
- 13      Sommige vormen van mirroring en replicatie-software (bijvoorbeeld iTerra) gebruiken de IBM Power System-journaling. Wanneer deze toepassingen tijdens het installeren actief zijn, kan dit het activeren van de journaling binnen FAK verstoren. U dient mirroring/replicatie daarom te stoppen en pas weer te activeren wanneer de installatie gereed is.
- 14      Verwijder het cd-image ('unload') uit de virtual optical drive.



*Indien u werkt met Easy @ccess **Valuepack**, dan dient u ervoor te zorgen dat de centrale bibliotheek in de library list van de gebruiker wordt opgenomen. U kunt dit doen door het aanpassen van het initiële programma of de taakomschrijving (job description) van de gebruiker.*



*Indien u de standaardnaam van de centrale bibliotheek (IBSNLCENV) heeft aangepast, dan moet u met het FAK PTF-menu verbinding maken. In het menu 'Pakket/PTF-Installatie' (SAMNUS11) vindt u de optie 'Wijzigen centrale bibliotheek' waarmee u de naam van de centrale bibliotheek kunt wijzigen. Standaard wordt de naam IBSNLCENV gehanteerd.*



## Easy @ccess

De programmatuur van Easy @ccess en het document *Installatiehandleiding Easy @ccess – Release 2015.01* vindt u op de [portal](#) onder het tabblad 'Producten', bij 'Easy @ccess'.

## Gebruik van tekensets i.c.m. pakketten

Zorg ervoor dat de 'automatische code page conversie' plaatsvindt op:

- systemen waar met meerdere talen of tekensets wordt gewerkt, of
- niet-Nederlandse systemen.

Dit kan worden bewerkstelligd door:

- een CCSID waarde anders dan 65535 in de systeemwaarde QCCSID en/of het profiel van een gebruiker te plaatsen (zie onderstaande tabel)
- de waarde \*JOBCCSID in de systeemwaarde QCHRIDCTL en/of het profiel van een gebruiker in attribuut CHRIDCTL te plaatsen

Als wordt gekozen voor het gebruiken van de systeemwaarde, dan moet in de betreffende attributen van het gebruikersprofiel de waarde \*SYSVAL staan.

Op andere systemen wordt het bovenstaande aanbevolen om tekensetproblemen te voorkomen. Het voorkomt ook onnodige boodschappen in de joblogs.

De meest voorkomende CCSID's ziet u in de onderstaande tabel:

37	Nederlands, Engels (US)
273	Duits
277	Deens
278	Fins, Zweeds
285	Engels (UK)
297	Frans
500	Belgisch, Canadees, Zwitsers

## Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent UNIT4 Business Software diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met de standaard software van UNIT4 Business Software neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment via ons portal (<https://my.unit4.com>). Zodra u inlogt zijn uw gegevens bij ons bekend. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van UNIT4 Business Software is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met ons Projectbureau, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.

U bereikt het Projectbureau op nummer: **088 – 247 14 34**. Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u bij het Projectbureau terecht.